

Unificação de Conceitos para conversão TMS x GFE


Sugere-se primeiramente a leitura do guia de atualização que está em <https://totvs.byyou.com/docs?space=dconverso-community#>, pasta Datasul 11/Release 5.5, Guia de Atualização – Unificação de Conceitos Fase 1.

Para a unificação de conceitos foram desenvolvidos 10 programas:


- Src/atzconf/atzconf-tr032.p – estabelec-tr
- Src/atzconf/atzconf-tr071.p – movct-tr
- Src/atzconf/atzconf-tr172.p - conta-contab-tr
- Src/atzconf/atzconf-tr281.p – conta-embarc
- Src/atzconf/atzconf-tr297.p – rateio-nf-contabil
- Src/atz/atz-tr032.p
- Src/atz/atz-tr071.p
- Src/atz/atz-tr172.p
- Src/atz/atz-tr281.p
- Src/atz/atz-tr297.p

Estes programas devem ser colocados na pasta F:\console\unificaconceitos-fase1-pc. Os programas **atzconf** são da etapa de conferência. Esta etapa não realiza nenhuma alteração nos bancos. Somente os programas **atz** atualizam os registros.

Na pasta F:\console\unificaconceitos-fase1-pc\dat alguns arquivos devem ser alterados para que somente os bancos do TMS sejam convertidos. Recomenda-se que o processo de unificação EMS2/EMS5 já deve ter sido feito anteriormente.




No arquivo **bancos.dat** devem ser incluídos os bancos MGTRP e MOVTRP.




```
File Edit Format View Help
"mgadm" "confere" "converte" "multi"
"mgfis" "confere" "converte" "mono"
"mgfro" "confere" "converte" "mono"
"mgind" "confere" "converte" "mono"
"mginv" "confere" "converte" "multi"
"mguni" "confere" "converte" "multi"
"movadm" "confere" "converte" "multi"
"movind" "confere" "converte" "mono"
"movmfg" "confere" "converte" "mono"
"movmnt" "confere" "converte" "mono"
"emsbas" "confere" "converte" "multi"
"emsedi" "confere" "converte" "multi"
"emsfin" "confere" "converte" "multi"
"emsuni" "confere" "converte" "multi"
"emsven" "confere" "converte" "multi"
"movfnd" "confere" "converte" "multi"
"emsfnd" "confere" "converte" "multi"
"mgtrp" "confere" "converte" "mono"
"movtrp" "confere" "converte" "mono"
Ln 1, Col 1
```

No arquivo **tabelas.dat** devem ser incluídas somente as tabelas do TMS conforme abaixo.



```
File Edit Format View Help
"mgtrp" "conta-contab-tr" "tr172" "mono" "confere" "converte"
"mgtrp" "conta-ambarc" "tr281" "mono" "Confere" "Converte"
"mgtrp" "estabelec-tr" "tr032" "mono" "Confere" "Converte"
"movtrp" "movct-tr" "tr071" "mono" "confere" "converte"
"movtrp" "rateio-nf-contabil" "tr297" "mono" "Confere" "Converte"
Ln 1, Col 1
```


No arquivo **matriz-ccusto.dat** deve ser colocada a matriz de tradução para cada empresa.




```
File Edit Format View Help
"1" "EMS2"
"10" "EMS2"
"15" "EMS2"
"2" "EMS2"
"20" "EMS2"
"25" "EMS2"
"3" "EMS2"
"30" "EMS2"
"35" "EMS2"
"4" "EMS2"
"40" "EMS2"
"45" "EMS2"
"5" "EMS2"
"50" "EMS2"
"6" "EMS2"
"7" "EMS2"
"8" "EMS2"
"9" "EMS2"
"91" "EMS2"
"92" "EMS2"
Ln 1, Col 1
```

Execução Console de Atualização

Na primeira tela deve ser selecionada a atualização “Unificação de Conceitos – Fase 1 (Período Corte)”.



Na etapa abaixo, não é necessário realizar nenhuma alteração.



Devem ser informados todos os .pf das bases que serão unificadas.

Console de Atualização de Produtos Datasul - 3.3.2

Atualização do Produto: Unificação de Conceitos - Fase 1 (Período Corte)

Seleção da atualização

Download de atualização

Balanceamento de carga

Conexão de bancos de dados

Parâmetros do Processo

Acesso nativo

Conferência de definições

Execução de premissas

Conferência de dados

Preparação de dicionário

Atualização de dados

Correção de dicionário

Programas e ambiente

Etapas agendadas

Processo concluído

Conexão de bancos de dados

Testa a conexão dos bancos de dados nos servidores de aplicação

Bancos de dados possuem segurança aplicada

Usuário de conexão:

Senha:

Empresa	Arquivo .pf	Alias
Multi	F:\console\U_mult.pf	F:\console\U_mult.p
Nordeste	F:\console\U_nordeste.pf	F:\console\U_mult.p
Eleto	F:\console\U_eleto.pf	F:\console\U_mult.p

Empresa:

Arquivo .pf: 

Alias: 

[Adicionar](#) [Salvar](#) [Eliminar](#) [Importar](#) [Exportar](#)

Não executar essa etapa

Se o banco não estiver conectado, o mesmo aparecerá em vermelho

Console de Atualização de Produtos Datasul - 3.3.2

Atualização do Produto: Unificação de Conceitos - Fase 1 (Período Corte)

Seleção da atualização

Download de atualização

Balanceamento de carga

Conexão de bancos de dados

Parâmetros do Processo

Acesso nativo

Conferência de definições

Execução de premissas

Conferência de dados

Preparação de dicionário

Atualização de dados

Correção de dicionário

Programas e ambiente

Etapas agendadas

Processo concluído

Conferência de conexão - Conferência de dados

Repete parâmetros de conexão para todas as etapas

Empresa	Banco de dados	Parâmetros de conexão
Multi	mgadm	-db ems2corp -S 23707 -N TCP -H 10.0.9.90
Multi	mginv	-db ems2corp -S 23707 -N TCP -H 10.0.9.90
Multi	mguni	-db ems2uni -S 23612 -N TCP -H 10.0.9.90
Multi	emsadm	
Multi	emadm	
Multi	emadm	
Multi	emadm	
Multi	emsuni	-db emsuni -S 23705 -N TCP -H 10.0.9.90

[Não converter banco selecionado](#) [Não converter bancos com erro](#)

Empresa:

Banco de dados:

Parâmetros de conexão:

[Salvar informações de conexão](#)

Não executar essa etapa

Clicar em “Não converter bancos com erro” para que esses bancos sejam retirados da lista. Além dos bancos do TMS, são necessários os bancos do EMS2 e EMS5 listados abaixo.

Console de Atualização de Produtos Datasul - 3.3.2

Plugin

Atualização do Produto: Unificação de Conceitos - Fase 1 (Período Corte)

Seleção da atualização
Download de atualização
Balanceamento de carga
Conexão de bancos de dados
Parâmetros do Processo
Acesso nativo
Conferência de definições
Execução de premissas
Conferência de dados
Preparação de dicionário
Atualização de dados
Correção de dicionário
Programas e ambiente
Etapas agendadas
Processo concluído

Conferência de conexão - Conferência de dados

Repete parâmetros de conexão para todas as etapas

Empresa	Banco de dados	Parâmetros de conexão
Multi	mgadm	-db ems2corp -S 23707 -N TCP -H 10.0.9.90
Multi	mginv	-db ems2corp -S 23707 -N TCP -H 10.0.9.90
Multi	mguni	-db ems2uni -S 23612 -N TCP -H 10.0.9.90
Multi	emsuni	-db emsuni -S 23705 -N TCP -H 10.0.9.90
Multi	emsfnd	-db emsfnd -S 23620 -N TCP -H 10.0.9.90
Nordeste	mgtrp	-db ems2trp -ld mgtrp -S 23743 -N TCP -H 10.0.9.90
Nordeste	movtrp	-db mov2trp -ld movtrp -S 23748 -N TCP -H 10.0.9.90
Eleto	mgtrp	-db ems2trp -ld mgtrp -S 23733 -N TCP -H 10.0.9.90

Não converter banco selecionado **Não converter bancos com erro**

Empresa:

Banco de dados:

Parâmetros de conexão:

[Salvar informações de conexão](#)

Não executar essa etapa

O parâmetro “Executa unificação de conceitos para o HCM” deve ser marcado como “Não”. E deve ser informado o período de corte.

Console de Atualização de Produtos Datasul - 3.3.2

Plugin

Atualização do Produto: Unificação de Conceitos - Fase 1 (Período Corte)

Seleção da atualização
Download de atualização
Balanceamento de carga
Conexão de bancos de dados
Parâmetros do Processo
Acesso nativo
Conferência de definições
Execução de premissas
Conferência de dados
Preparação de dicionário
Atualização de dados
Correção de dicionário
Programas e ambiente
Etapas agendadas
Processo concluído

Parâmetros do Processo


Parâmetro	Valor
Empresas consideradas na unificação de conceito	1,10,15,2,20,25,3,30,35,4,40,45,5,50,6,7,8,9,91,92
Matriz Tradução UO	Contabilizações 2.00
Executa unificação de conceitos para o ERP?	Sim
Executa unificação de conceitos para o HCM?	Não
Mostra registros com erro/alerta?	Sim
Período de Corte (AAAA/MM)	2013/05

Período de Corte (AAAA/MM)


[Salvar](#) [Importar](#) [Exportar](#)


Não executar essa etapa

Tanto na conferência quanto na atualização são mostrados a quantidade de registros processados, o tempo e o status.




Na pasta F:\console\log-unificaconceitos-fase1-pc serão gerados os logs da execução.









Conversão - GFEXCONV

Após a execução do console deve-se executar o GFEXCONV. O programa deve ser executado pelo menos 4 vezes: 1 vez para os parâmetros, 1 vez para cadastros, 1 vez para as tabelas de frete e 1 vez para as movimentações.







O período de conversão sempre levará em conta a data de emissão da Nota Fiscal, ou seja, serão importados todos os documentos relacionados às Notas Fiscais que foram emitidas no período informado.

Programa de Conversão

Geração de Log Habilitar

Do Estab. TMS	Filial FE	Cod. Emf.
001		
1		
3		
MG1		
SC1		

Unid Medida TMS	Unid Medida FE
KG	KG
TON	
UN	UN

Parâmetros Cadastros Tabela de Frete **Movimentação**

Período de Conversão: 01/01/2012 01/01/2014

Documento de Frete
 Espécie Docto. Frete ICMS: ?
 Espécie Docto. Frete ISS: ?

Documentos de Carga

De Cod. Tp NF TMS	De Tp NF TMS	Para Cod. Tp NF GFE
1	ENTREGA	
2	DEVOLUCAO	
3	RETIRA - COMPR.	
4	RETIRA - CLIENTE	
5	QUOTA	
6	TROCA MERCAD	
7	RETIRA - DEVOLI	

Movimentação

<input type="checkbox"/> Documentos de Carga	<input type="checkbox"/> Fatura de Frete
<input type="checkbox"/> Romaneio	<input type="checkbox"/> Movimentos Contábeis
<input type="checkbox"/> Cálculos	<input type="checkbox"/> Ocorrências
<input type="checkbox"/> Documento de Frete	<input type="checkbox"/> Contratos Terceiros
<input type="checkbox"/> Pré-faturas	

Ok Cancelar