

Utilização do Parâmetro MV_FRPREV

Produto	: Microsiga Protheus® – Easy Export Control (SIGAEEC) – P11		
Chamado	: TRJSWN	Data da publicação	: 10/02/15
Países	: Todos	Bancos de Dados	: Todos

O frete deve ser informado nas despesas internacionais dentro do embarque de exportação, sendo assim, o sistema utiliza estes dados para cálculo e previsões destas despesas para o processo. Dentro deste contexto, o sistema dispõe de tratamentos específicos para o lançamento despesas internacionais (Ex.: Frete, Seguro entre outras).

Tendo conhecimento de que o sistema utiliza estas informações para controles até mesmo em outros módulos, o parâmetro MV_FRPREV deve estar preenchido com o conteúdo “102”, correspondente ao código do evento para frete no processo de exportação. Esta informação é padrão do sistema e deve ser alterada apenas quando orientado pela equipe técnica de Produtos.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Procedimento para Utilização

Pré-Requisitos:

- Possuir o parâmetro configurado MV_FRPREV = 102.
- Possuir um pedido de exportação cadastrado.
- Possuir um embarque com despesa internacional cadastrada (frete).

Sequência 01

1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações/ Financeiro/ Câmbio (EECAF200).
2. Selecione o processo e clique em Alterar.
3. Veja que o sistema apresenta a coluna Evento com a descrição “102 – Prov. Frete Após Emb.”.

Informações Técnicas

Rotinas Envolvidas	EECAF200 – Câmbio
Sistemas Operacionais	Windows/Linux.