

## Criação do campo desconto nos itens de câmbio

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® – Easy Import Control (SIGAEIC) – P11	<b>Data da publicação</b>	: 17/07/15
<b>Chamado</b>	: TSQFUW	<b>Bancos de Dados</b>	: Todos
<b>País</b>	: Brasil		

### Importante

Esta melhoria depende de execução do update de base **UITIAUQ3**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Criado os campos de **Desconto (WB\_DESCO)** e **Valor líquido (WB\_VLIQ)** no módulo de **Importação (SIGAEIC)**, com a finalidade de criar um crédito que é tratado como um desconto no controle de câmbio.

## Procedimento para Implementação

- Aplicar a atualização do(s) Programa(s) **AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, EICAP100.PRW**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U\_UITIAUQ3**.

### Importante

Antes de executar o compatibilizador **U\_UITIAUQ3** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS11\_DATAIDATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS11\_DATAISYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

### Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não**

é necessário qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **ByYou Smart Client**, digite **U\_UITIAUQ3** campo Programa Inicial.

### Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 17/07/2015.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Depois da confirmação, é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar, é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## Atualizações do Compatibilizador

1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
  - Tabela SWB – Itens de Câmbio:

Campo	WB_DESCO
Tipo	N
Tamanho	15
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	Desconto
Descrição	Desconto no valor da parcela de câmbio
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	Não
Browse	SIM
Help	Desconto no valor da parcela, nos itens de câmbio

- Tabela SWB – Valor Líquido:

Campo	WB_VLIQ
Tipo	N
Tamanho	15
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	Valor Liqui.
Descrição	Valor Líquido
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	Não
Browse	SIM
Help	Desconto no valor da parcela, nos itens de câmbio

## Procedimento para Utilização

### Pré-Requisitos:

- Ter um controle de câmbio do tipo **Desemb**, na opção **Atualização/Financeiro/Controle de Câmbio**, dentro do módulo de Importação (**SIGAEIC**).

## Procedimento:

### Sequência 001:

1. No módulo **Easy Import Control (SIGAEIC)**, usar a opção **Atualização/Financeiro/Controle de Câmbio**.
2. Na lista de controle de câmbio, selecione um processo com o tipo **Desemb**, clique em **Alterar**.

3. Na etapa seguinte, selecionar uma parcela de câmbio, usar as opções **Ações Relacionadas/Alteração**, ou um **duplo click** na parcela.
4. Na aba **Cadastral**, cadastrar no campo **Desconto (WB\_DESCO)**, inserindo o desconto pretendido para o processo.
5. Clique em confirmar para finalizar o processo.
6. Após salvar o processo do controle de câmbio, usando a opção **Visualizar** no processo salvo, o campo **Valor líquido (WB\_VLIQ)** vai estar preenchido com o valor do câmbio com a subtração do desconto dado.

### Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SWB – Item de Câmbio
<b>Rotinas Envolvidas</b>	EICAP100 - Controle de Câmbio
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux