

# Mensagem de erro: Diretório do PDF invalido "".



Esta documentação aplica-se apenas à versão 23 do WinThor, a qual a PC Sistemas oferece suporte. Para atualizar o WinThor clique [aqui](#).



Ao se deparar com a seguinte mensagem de erro: **Diretório do PDF invalido ""**, na rotina **1452**, siga as orientações abaixo:

- 1) Acesse a rotina **1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico** e selecione a aba **Configuração da rotina**;
- 2) Marque a opção **Gerar PDF automático**;
- 3) Na caixa **Geração Arquivo PDF's** e preencha o campo **Caminho Arquivo PDF** com o endereço informado na tela **Configurações - E-mail** do **Servidor NF-e**, campo **Diretório PDF-(DANFe)**;

**1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico**  
WinThor - PC Sistemas

Movimentação de saída | Movimentação de entrada | Consultar NF-e | Status dos servidores | **Configurações da rotina**

**Tipo de impressão**  
 Impressora     PDF (somente TV14)  
 PDF

**Impressão automática**  
Notas Fiscais  
 Entrada     Ambas  
 Saída     Nenhuma

Enviar e-mail automático  
 **Gerar PDF automático**

**Geração de PDF's**  
Caminho Arquivo PDF:  
  
Formato do nome do arquivo PDF:  
 Chave de Acesso  
 Nº Pedido  
 Nº Nota  
 Nº Transação  
 Nº Pedido-Nº Nota  
 Nº Pedido-Nº Transacao  
 Nº Nota-Nº Transação

**Configurações do DANF-e**  
DANF-e utilizar  
 Padrão  
 Personalizado  
 Somente Campos(Padrão)  
 Somente Campos(Personalizado)  
 Matricial

Layout matricial  
0 - BOLETO CAIXA - DFA  
Schema de impressão matricial  
 Schema 1     Schema 2

Editar layout de DANF-e  
 Retrato  
 Paisagem  
 Retrato(Somente Campos)  
 Paisagem(Somente Campos)  
[Editar]    [Restaurar]

**Ordenação dos itens**  
 Código  
 Descrição  
 Sit. Tributária  
 CFOP  
 Departamento/Seção  
 Sequencial  
 Fornecedor  
 Sit. Tributária (Sub-Totalizado)  
 Alíquota (Sub-Totalizado)  
 Descrição e Embalagem

Layout Paisagem - 1ª Página - Qtde Linhas  
Sem informação técnica      
Com informação técnica   

Qtde dias p/ pesquisar notas:  dias

## Configurações - E-mail

Salvar

Importação de padrão

Configurações do servidor

Envio de e-mail

NF-e (Autorização)

NF-e (Cancelamento)

CT-e (Autorização)

CT-e (Cancelamento)

CC-e



## Assunto

Assunto do e-mail

## Conteúdo

## Caminho de DANF-e em PDF

Caminho onde serão gravados os PDFs de DANFe para envio de e-mail

## Qtde. E-mails/Hora

1000

## Qtde. E-mails/Dia

5000

**Observação:** o endereço deve ser referente à pasta **C:** da máquina do **Servidor NF-e** e este diretório deve possuir uma pasta para que sejam gravados os arquivos em PDF e será visualizada em outras máquinas quando for compartilhada e/ou mapeada. Esta configuração deve ser realizada em todas as máquinas que enviarão o e-mail, pois, este parâmetro é local e por usuário.