



Selecionar Bens Aleatórios Plano Manutenção

Protudo	:	Microsiga Protheus® SIGAMNT, Manutenção de Ativos Versão 11			
Chamado	:	TIKPZH	Data da publicação	:	13/03/14
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos
Aplicabilidade	:	Manutenção de Ativos X Gestão de Frotas (SIGAMNT)			

Implementado na rotina de **Plano de Manutenção (MNTA330)** o botão **Filtrar Bens** que se encontra em **Ações Relacionadas** da mesma rotina. O botão **Filtrar Bens** tem por finalidade abrir a tela de **Bens Filtrados**, no qual se pode marcar ou desmarcar aleatoriamente os bens que se necessita gerar o **Plano**. Para gerar Ordens de Serviço no **Plano** é necessário ter incluso uma ou mais manutenções para o bem.

Procedimento para Implementação

Aplicar atualização do(s) programa(s) **MNTUTIL** e **MNTA330**.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimentos para Utilização

Pré-requisito:

- No **Manutenção de Ativos (SIGAMNT)** acesse **Atualizações > Controle de Oficina > Bens > Bens (MNTA080)**, incluindo dois bens.

1. Acesse **Atualizações > Controle de Oficina > Manutenção > Manutenção (MNTA120)**;
2. Acione no botão **Incluir**;
3. Selecione um dos bens cadastrados anteriormente no campo **Bem (TF_CODBEM)**;
4. Preencha os demais campos conforme help de campo;
5. Confira os dados e **Confirme**;
6. Acesse **Atualizações > Controle de Oficina > Plano Manutenção > Plano (MNTA330)**;

O sistema apresenta a janela de Plano de Manutenção.

7. Acione o botão **Incluir**;



O sistema apresenta a tela de Inclusão de Plano de Manutenção.

8. Acione **Ações Relacionadas > Filtrar Bens**;

O sistema apresenta a tela de Bens Filtrados, que serve para selecionar os bens no qual serão elaborados os Planos de Manutenção.

9. Selecione os bens cadastrados anteriormente para gerar o Plano de Manutenção;

10. Confira os dados e **Confirme**;

11. O sistema irá bloquear os campos **Bem Início (TI_BEMINI)** e **Bem Fim (TI_BEMFIM)**;

12. Preencha os demais campos conforme help de campo;

13. Confira os dados e **Confirme**;

14. Acesse **Atualizações > Controle de Oficina > Plano Manutenção > Confirmação (MNTA340)**;

O sistema apresenta a janela de Confirmação de Planos de Manutenção.

15. Selecionar o **Plano** criado anteriormente e ir a **Ações Relacionadas > Individual**;

O sistema apresenta a tela de Ordens de Serviço do Plano de Manutenção. Verifique que foram geradas ordens apenas para o bem que possui manutenção cadastrada.

16. Selecionar a Ordem de Serviço;

17. Clicar em **Sair**;

O sistema apresentará a tela de **Parâmetros de Confirmação**.

18. Confira os dados e **Confirme**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	STI – Plano de Manutenção STJ – Ordens de Serviço de Manutenção
Funções Envolvidas	MNTA330 – Plano de Manutenção
Sistemas Operacionais	Windows/Linux