

## Integração Atualização/ Desatualização Situação Pré-Fatura

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5			
<b>Chamado</b>	:	<b>TQVLHM</b>	<b>Data da publicação</b>	:	29/10/14
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

Efetuada alteração na rotina de **Envio Pré-Fatura ERP (GFEA099)**, para realizar integração de atualização e desatualização e alterar a situação da pré-fatura.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### Procedimento para Utilização

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)**, acesse **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros do Módulo**.

Configure o módulo para realizar integração com o **GFE**.

2. Acesse **Movimentação > Pré-Fatura > Gerar Pré-Faturas**.

Crie uma pré-fatura para ser integrada com o **Financeiro**.

3. Acesse **Integrações > ERP > Integrar Pré-Fatura**.

Execute a rotina de **Envio de Pré-Fatura para o ERP** e escolha a opção de "Atualizar".

Se impresso, o documento foi integrado.

4. Acesse **Movimentação > Pré-Fatura > Gerar Pré-Faturas**.

Consulte a pré-fatura e verifique a situação. Se integrado a situação deverá estar "Atualizada".

5. Acesse o módulo **Financeiro > Atualização > Contas a Pagar**.

**FINA050** - Consulte se o documento está integrado.

6. Acesse **Integrações > ERP > Integrar Pré-Fatura**.

Execute a rotina de **Envio de Pré-Fatura para o ERP** e escolha a opção de "Desatualização".

Se impresso, o documento foi desatualizado.

7. Acesse **Movimentação > Pré-Fatura > Gerar Pré-Faturas**.

Consulte a pré-fatura e verifique a situação.

Se desatualizado, a situação deverá estar "Não Enviado".

**FINA050** - Consulte se o documento não está integrado.

### Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	GXE - Lote Contábil
<b>Rotinas Envolvidas</b>	GFEA099 - Envio Pré-Fatura ERP
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®