

RMSRetail®

MANUAL DO USUÁRIO  
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

RMSUSER



Uma empresa TOTVS

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da **RMS Software S.A.**, ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.

A **RMS Software S.A.** reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

11 2699-0008 – [www.rms.com.br](http://www.rms.com.br)



## ÍNDICE

RMSUSER .....	4
Descrição do processo.....	4
Modulo Compras.....	4
Gerencial Curva ABC.....	4
Informações Gerenciais .....	5



## RMSUSER

### Descrição do processo

#### Modulo Compras

#### Como Utilizar a Digitação de Preços

Para utilizar o sistema será necessário criar um novo usuário no programa **RMSUSER.exe** e cadastrá-lo na **Tabela 001- Compradores do sistema**.

O Programa de digitação de preços deverá ser cadastrado no RMSMENU.

O novo usuário somente poderá acessar o programa de digitação de preços.

Depois de realizado o cadastro do novo usuário e suas respectivas permissões e acessos, será necessário efetuar “logon” com o novo usuário para obter acesso a digitação de preços. Efetuado o “logon” acesse o programa de digitação de preços.


Realizada a edição do Arquivo **CLASSES.txt**, basta acessar o **RMSUSER.exe** e dar permissão nas Classes e Classes Delegáveis para o usuário selecionado.

#### Gerencial Curva ABC

#### Controle de Permissão de Usuário

No programa ANÁLISE CURVA ABC (VGGCGABC) o mesmo controle de permissão de usuário que é feito no Gerencial (VGGCPEIS) será efetuado, através do RMSUSER.

Note na tela abaixo que o usuário não tem permissão para escolher a Filial e nem a Seção, apenas os grupos e subgrupos.



## Informações Gerenciais

### Controle de Permissão de Usuário

Teremos as opções abaixo:

- **Não restringir filial, nem seção.** Permitir que o usuário acesse todas as consultas dentro do módulo.
- **Não cadastrar os parâmetros** de permissão de acesso (será genérico).
- **Restringir Filial/ Seção** de acordo com o que está cadastrado no Cadastro de Usuários (através do programa RMSUSER).

### Cadastrar os parâmetros:

▪ CÓDIGO: 54  
ACESSO: GERCTRLUSR  
CONTEÚDO: S

▪ CÓDIGO: 54  
ACESSO: GERCTRLNIV  
CONTEÚDO: 1

### 🔑 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

A regra de filial/ seção **se aplicará para todos os usuários, sem exceção.**


A permissão poderá ser feita para qualquer usuário do RMS cadastrado através do RMSUSER.

No RMSUSER já havia o cadastro da loja do usuário.

Agora deverá ser cadastrada também a SEÇÃO do usuário.

Esta Filial e Seção serão utilizadas para controlar a permissão do usuário dentro do Módulo Rms (VGGCPEIS e VGGCGABC).

### Nova tela do RMSUSER:



**Usuários**

Nome Usuário: LICIA  
Nome Completo: LICIA  
E-mail: G  
Menu Inicial: INICIO

Código	Descrição
Filial	1-9 RMS FILIAL 001-9
Comprador	999 COMPRADOR PADRAO
Represent.	0
Agenda	0 RESUMO DAS AGENDAS
Seção	116 SECAO 116

Classes Delegáveis

Disponíveis	Atuais
% -Classe %	X -ASD
0 -ASD	L -Classe L
1 -ASD	K -Classe K
2 -ASD	J -Classe J
3 -ASD	I -Classe I
4 -ASD	H -Classe H
5 -ASD	G -Classe G


Usuário: DESENV\LICIA em CLIENTES@DESENV

Note que se controlar para um usuário será controlado para todos, a não ser que não haja seção cadastrada.

Mesmo que o ambiente seja GESTÃO, o tratamento será efetuado. O usuário só verá a Filial/ Seção cadastradas.

Quando o ambiente é STORE, o usuário já entra no Gerencial na tela de Consulta de seção. Continua o mesmo procedimento, no entanto, com apenas a seção que foi cadastrada para o seu acesso.

Neste caso, o usuário da tela acima (Exemplo: LICIA), com permissão para a Filial 1-9 e Seção 116, ao chamar a tela de consulta, terá como tela inicial a tela abaixo:



**Vendas Realizadas e Metas Projetadas por Seção**  
RMS FILIAL 001-9


Quinta-feira, 01/04/2004 Dia

VALORES COM IMPOSTO

Vendas Realizadas no Dia							
Sector	Venda R\$	Meta R\$	V x M %	Mrg Obj	Margem	CMV R\$	Part%
RMS FILIAL 001-9	691	0	0,00%	0,00%	41,99%	309	100,00%
ALIMENTICIO	691	0	0,00%	0,00%	41,99%	309	100,00%
BAZAR	691	0	0,00%	0,00%	41,99%	309	100,00%
SECAO 116	691	0	0,00%	0,00%	41,99%	309	100,00%

Como o ambiente é GESTÃO, caso se mantenha o parâmetro cadastrado, porém não queira controlar o acesso para o usuário (Exemplo: LICIA), deve-se gravar a seção do usuário como 0 (zero).

**SEÇÃO USUÁRIO = 0 em ambiente GESTÃO:**



**Manutenção de Usuários**

Saída Novo Usuário Editar Gravar Desfazer Excluir Classes

**Usuários**

- GIRO
- JVICTOR
- KLEBER
- LICIA**
- LOG\_2
- LOG\_3
- LOG\_6
- LOJA19
- LOJA27
- LOJA35
- LOJA43
- LOJA51
- LOJA\_1
- LOJA\_2
- LOJA\_3
- LUID
- MASTER
- MEQUIN
- MEQUIN2
- MEXICO
- MONTANARO
- NILSON
- NIVALDO
- PROBERTO
- PROJETOS
- RCL
- RMS
- RMSGERAL
- SDARES
- SDARES\_CQ
- SUPORTE

Nome Usuário: LICIA Nome Completo: LICIA

E-mail: G Menu Inicial: INICIO

Venda Por Unidade / Venda Por Embalagem Troca de Senha

Código	Descrição
Filial 1-9	RMS FILIAL 001-9
Comprador 999	
Represent. 0	
Agenda 0	
Seção 0	

Banco de Dados

Usuário: CLIENTES Senha: \*\*\*\*\*

**Classes**

Disponíveis	Atuais
% -Classe %	X -ASD
0 -ASD	L -Classe L
1 -ASD	K -Classe K
2 -ASD	J -Classe J
3 -ASD	I -Classe I
4 -ASD	H -Classe H
5 -ASD	G -Classe G

Todas as classes

**Classes Delegáveis**

Disponíveis	Atuais
% -Classe %	X -ASD
0 -ASD	L -Classe L
1 -ASD	K -Classe K
2 -ASD	J -Classe J
3 -ASD	I -Classe I
4 -ASD	H -Classe H
5 -ASD	G -Classe G

Todas delegáveis

Usuário : DESENVLICIA em CLIENTES@DESENV

