



## Melhora no Cálculo de Frete Mínimo

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5			
<b>Chamado</b>	:	<b>THP463</b>	<b>Data da publicação</b>	:	14/08/13
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

Melhoria na qual foi alterada de a rotina cálculo de romaneio (**GFEFUNB**), quando a parametrização estiver para calcular frete mínimo por romaneio mas algum componentes estiver configurado como não calcular frete minimo, este não deverá se considerado no cálculo então o valor final ficará o frete minimo mais o valor do componente que não faz parte do frete mínimo.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

## Procedimentos para Utilização

1. Dentro do **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Movimentação > Documentos de Carga**;
2. Inclua 3 documentos para o mesmo destino mas com destinatários diferentes;
3. Relacione os 3 documentos ao mesmo romaneio de carga;
4. Acesse **Movimentação > Tabelas de Frete > Tabelas de Frete**;
5. Inclua a tabela de frete do Tipo Normal;
6. Inclua uma negociação, com os componentes:
  - AdValores - Frete Mínimo = Não
  - Frete Peso - Frete Mínimo = Sim
  - Frete Valor - Frete Mínimo = Não

### Aba **Outros**

- Comp. Min – Frete Valor
  - Grava Min- Diferença
  - Aplicação Pedágio- Romaneio
7. Inclua as Tarifas com os componentes:
    - AdValorem
    - Frete Peso
  8. Acesse **Movimentação > Romaneios de Carga**;
  9. **Calcule** o Romaneio,  
O valor vai ser o Frete mínimo mais o componente que não esta configurado como frete mínimo do caso o Advalorem.
  10. Se em **negociação**, com os componentes:
    - AdValores - Frete Mínimo = Sim
    - Frete Peso - Frete Mínimo = Sim
    - Frete Valor - Frete Mínimo = NãoO Frete mínimo vai ser considerado na integra sem soma de nenhum componente.



## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	GW1 – Documento Carga GW8 – Item Doc. Carga GWU – Trecho Documento de Carga GWN – Romaneiro de Carga
<b>Funções Envolvidas</b>	GFAFUNB – Chamado de Função de Rateio GFEA050 - Romaneios de Carga
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux